

服务器证书安装配置指南

IIS6.0

二〇二一年一月



打开IIS服务管理器,打开Web站点的属性

🍿 Internet 信息服务(IIS)管理器	
⑤ 文件(E) 操作(A) 査看(V) 窗口(W) 帮助(H)	<u> </u>
打开当前选择的犀性对话框。	

选择目录安全性属性,点击服务器证书

默认网站 雇性 ? ×
网站 性能 ISAPI 筛选器 主目录 文档 目录安全性 HTTP 头 自定义错误 ASP. NET
身份验证和访问控制
允许匿名访问资源及编辑身份验证方 法。 编辑 图
IP 地址和域名限制
使用 IP 地址或 Internet 域名授权或 拒绝对资源的访问。
编辑(工)
安全通信
访问资源时,要求安全通信并启用客 户端证书。
查看证书(Y)
编辑 (世)



选择从.pfx文件导入证书,点击下一步

IIS 证书向导	×
服务器证书 以下是为网站分配证书的方法。	
选择此网站使用的方法:	
○ 新建证书(C).	
○ 分配现有证书()。	
○ 从密钥管理器备份文件导入证书(@)。	
● 从 .pfx 文件导入证书 @).	
○ 将远程服务器站点的证书复制或移动到此站点(①)。	
<u>〈上一步@)下一步@)〉</u>	取消

选择已有的PFX文件 , 点击下一步

IIS 矿书向导	×
导入证书 可以从 . PFX 文件导入证书。	
输入包含证书的文件的路径和文件名。 路径和文件名 (E):	
C:\SSL.PFX	浏览(图)
指定导入证书后,是否将导入的证书标记为可导出。将证书标记为可导出 险,但是可以将证书导出到文件中进行备份。	存在较大的安全风
F 将证书标记为可导出 (E)	
〈上一步 @)下一步	9(11) > 取消



输入该PFX文件密码,点击下一步

IIS 证书向导	×
导入证书密码 必须提供密码才能导入证书。	
输入要导入的证书的密码。	
密码 (2):	

< 上一步 @)下一步(11) > 取消

输入SSL端口号 (443), 点击下一步

IIS 证书向导	×
SSL 端口 为此网站指定 SSL 端口。	
此网站应该使用的 SSL 端口 (L):	
	< 上一步 @) 下一步 @) > 取消



证书安装完成 , 点击完成

IIS 证书育导	×
	完成 ₩eb 服务器证书向导
	已成功完成 Web 服务器证书向导。
	此服务器上现在已安装了证书。
	如果将来需要更新、替换或删除证书,可以重新运行向导。
	单击"完成"按钮关闭向导。
	<上一步(E) 完成 取消

此外,为了保证兼容性,还需要在IIS服务器上安装我们的交叉证书,具体操作见《交叉证书安

装》

按照以上的步骤配置完成后就可以使用https://www.domain.com 来访问。

GlobalSign China Co., Ltd

环玺信息科技 (上海)有限公司

2021年1月

